

交子期货APP 条件单使用说明（5.6）

1. 止损止盈

- 1) 使用前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。云认证账号注册路径：“我的”——“请用手机号码登录”——右上角“注册”；云认证账号和交易账号绑定路径：登录云认证账号后会弹出“是否绑定当前交易账号”的提示，选择“绑定”即可。
注意：解绑后无法使用止损止盈功能；
- 2) 在“持仓”中，选中持仓合约可见“止损止盈”按钮；
- 3) 点击“止损止盈”，打开止损止盈和保本单；4) 设置完成后，点右上角菜单进入“止损止盈”，单击运行中的某一条可进行暂停、修改或删除；
- 5) “持仓”中，选中持仓合约，再次点击“止损止盈”提示新增或修改或取消；
- 6) 关于持仓合约止损止盈的功能说明：对于持仓合约可设置止损止盈功能，可以选择单独设置止损/止盈，或同时设置止损止盈功能。对于止损有三种方式可选：限价止损、价差止损和浮动止损，止盈可选限价止盈和价差止盈。限价止损/止盈是指以用户所输入的具体价格为止损止盈的触发价格，价差止损/止盈为在合约最新价上加上或减去一个设定的价差值为止损止盈的触发价格。浮动止损功能的原理见下文中“浮动止损”功能详解。

10:45 4G

止损止盈 重置

止损止盈 保本单

合约 黄金2006 类型: 买开
开仓均价: 348.64

有效 当日有效 永久有效 止损+止盈

价差止损 价差 0 委托 对手价
止损价差 0元 预期亏损 0元 百分比 0.00%

限价止盈 价格 347.76 委托 对手价
止盈价格 347.76元 预期亏损 -4400元 百分比 -0.25%

手数 5 平今优先

添加

对手价: 买入以卖价下委托, 卖出以买价下委托
(成交率 ☆, 滑点率 ☆)

风险提示: 风险提示

1. 止损止盈单不保证成交，且实际成交价与触发价存在点差
2. 关闭软件，云止损止盈单仍然有效
3. 云止损止盈单会自动确认账单
4. 上期所合约，可在界面上设置是否平今优先（默认平今优先）
5. 修改交易密码后必须再登录一次，否则云止损止盈无法触发

7) “浮动止损”功能注解:

浮动止损:即回撤价差止损,是一种动态止损方法。止损价位会随着盈利的增加而变化,可以最大程度实现“让盈利奔跑”。

例如:沪铜 2003 做多开仓一手,开仓均价为 49300,此时最新价为 49290,设置浮动止损为 100。那么设置完成后,初始止损价为 $49290-100=49190$,当最新价一直向着有利的方向变动,那么止损价也相应变动,止损价一直等于最新价减去浮动止损。当最新价向着不利方向变动时,止损价保持不变。当最新价回撤到了设置的止损价差时,触发止损。



保本单功能注解可见图下

采用限价指令, 目前提供: 停板价、对手价、超价

8) “保本单”功能注解:

实现盈利状态下止损, 保住赚到的利润。在“开仓均价+设置的盈利价差”位置产生了一条保本线, 最新价超过或达到保本线后, 再回落到这个保本线时才触发平仓。

例如: 铁矿石2005做多开仓一手, 开仓均价为673, 此时最新价为675, 设置盈利价差为5。那么设置完后保本线是678, 当最新价一直向着有利的方向变动, 最新价超过或达到678时保本单启用, 只有之后随着行情变化, 最新价低于或达到678时保本单才触发, 软件按照设置的委托去下单

平仓。

提示：

1. 止损止盈价位设置包括浮动止损必须是期货品种最小变动价位的整数倍。
2. 触发条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
3. 关于止损止盈机制请仔细阅读《条件单/止损止盈的机制说明》。

2 条件单

1) 使用前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。

其方法和4.8止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用条件单功能；

2) 合约长按后选择条件单，弹出页面中设置添加。或通过下单界面右上角进入，选择“条件单”，点右下角的按钮添加；

3) 添加后在条件单列表中可查看条件单的状态，单击运行中的某一条可进行暂停、修改或删除。对于触发异常的条件单，可单击其查看异常信息；

4) 条件单触发有声音和震动提示，设置方法：“我的”——“系统设置”——“提醒方式设置”——“条件单触发”。注意：“交易回报浮动提示”关闭的话，声音震动设置无效；

5) 条件单分为价格条件单和时间条件单，价格条件单支持价格区间设置；时间条件单支持时间和价格的双重设置。





附带的止损可以在“限价止损”、“价差止损”和“浮动止损”之间切换

此处可设置单独止损/止盈或同时止损止盈

附带的止盈包括限价止盈和价差止盈

6) 关于条件单附带止损止盈的功能说明：条件单下单可附带止损止盈功能，该功能默认是关闭状态。其设定机制与止损止盈功能的相关内容类似，具体可参考 4.8 止损止盈部分的内容。
提示：

1. 价格条件采用的是最新价连续壹笔达到时触发。
2. 时间条件单有附加价格时必须时间和价格都满足条件才能触发。
3. 关于条件单机制请仔细阅读《条件单/止损止盈的机制说明》。


3 高级条件单

新版中默认使用高级条件单功能，高级条件单可以和传统版条件单功能进行切换。切换方式在“我的”界面，点击交易设置，在条件单模式中选择“传统”/“高级”



这里选择高级条件单

设置条件单的入口有以下几种：在合约报价页面长按某个具体合约，弹出对该合约的操作菜单，选择“条件单”即可；在合约详情页面下方点击“更多”，选择“条件单”；在交易界面打开菜单栏，选择“我的条件单” — “立即添加”



高级条件单分为两大类：开仓条件单和平仓条件单。开仓条件单有 4 种：定价开仓、定时开仓、回撤/反弹开仓和涨跌幅开仓。在该界面的顶部可以选择合约和进入该合约的详情页面。



定价开仓是以一个具体的价格作为触发价，达到该价格后发出设定好的委托条件开仓。作为触发价格，默认是该合约的最新价达到监控价格，比如当前合约监控价格是 70000，最新价为 60580，则触发情景是最新价向上穿过监控价。也可以开启“跟踪目标”，则监控价格为目标合约的价格。也就是说触发情景为目标合约的最新价达到监控价格。比如设置跟踪合约为 AL2210，目标价为 20000，最新价为 18355，则 AL2210 最新价向上穿过目标价时触发。



设置好触发的条件接下来就是设置下发委托发出的细节。包括开仓方向，委托发出的价格（支持对手价、最新价、对手价超一、停板价和自定义价格），数量，有效期（默认当日有效）。


定时开仓是设置一个具体的触发时间（或者开盘时）触发的条件单。在开启附加价格条件后触发条件变成设置时间之后合约最新价达到触发价触发。



回撤/反弹开仓

回撤或反弹开仓，是一种动态开仓的方法。开仓价位会随着最新价的变化而变化。具体规则见以下例子：

沪铝 2210 买入开仓，设定监控价为 20000，合约最新价为 18415；设置累计反弹价差为 500。那么设置完成后，如果最新价低于监控价，会进入到监控状态中，这时开仓触发价为 $18415 + 500 = 18915$ 。当合约最新价一直向下变动，那么开仓触发价也相应变动，开仓触发价一直等于最新价加上反弹价差。比如合约最新价下降至 18000，那么开仓触发价为 $18000 + 500 = 18500$ 。当最新价向上变动时，开仓价保持不变。当最新价累计向上反弹达到了设置的反弹价差时，触发开仓。



涨跌幅开仓是在昨结（可以设置为昨收或今开）的基础上合约日涨幅（或跌幅）达到设置水平时触发并发出开仓委托。注：设为永久有效的涨跌幅开仓条件单在切换交易日时会以当前交易日的昨结（昨收或今开）价格重新计算涨跌幅触发价。



对于开仓条件单可以附带止损止盈，止损方式包括价差止损、定价止损和回撤/反弹平仓。止盈方式包括价差止盈和定价止盈。价差止损止盈是在开仓均价或第一笔成交价上加减一个价差形成触发价，定价止损止盈是以一个限定的价格作为触发价。回撤/反弹平仓具体解释参见下文中平仓条件单对应的部分。



在使用定价开仓、回撤/反弹开仓和涨跌幅开仓条件单时可以开启相关的高级设置：高级设置包括四个方面。



偏差控制是指设定一个价格幅度，若超出该幅度则不触发。比如当前幅度是 5%，那么触发的价格范围则是监控价 70000 的基础上上下加减 5%，为 66500-73500。

延迟确认是指最新价连续多少笔达到（上穿或下穿）监控价时触发。默认（不开启偏差控制）是 1 笔。开启后可以设置这个笔数，设置范围在 2-20。

自动撤单：开启自动撤单后若触发发出委托（）秒内未成交，系统将自动撤回该委托。

自动追单：使用该功能需要先开启自动撤单，自动撤单后以追单价重新挂单，最多重挂 3 次。

平仓条件单：平仓条件单分为 5 类：定价平仓、定时平仓、回撤/反弹平仓、涨跌幅平仓和锁定价差平仓。

定价平仓是以一个具体的价格作为触发价，达到该价格后发出设定好的委托条件平仓。具体的触发机制详见“定价开仓”部分解释。




定时平仓是以具体的时间（或开盘时）作为触发条件，当选择具体的时间时，还可以设定一个具体的价格作为另一个约束条件，形成时间价格条件单。



回撤/反弹平仓：即回撤价差止损，是一种动态止损方法。止损价位会随着盈利的增加而变化，可以最大程度实现“让盈利奔跑”。

例如：沪铜 2209 做多开仓一手，开仓均价为 61390，此时最新价为 61540，设置监控价为 61000，累计回撤价差为 1000。那么设置完成后，当合约最新价大于等于 61000 时开始监控，初始止损价为 $61540 - 1000 = 60540$ ，当最新价一直向着有利的方向变动，那么止损价也相应变动，止损价一直等于最新价减去浮动止损。当最新价向着不利方向变动时，止损价保持不变。当最新价回撤到了设置的止损价差时，触发止损。




涨跌幅平仓是在昨结（可以设置为昨收或今开）的基础上合约日涨幅（或跌幅）达到设置水平时触发并发出平仓委托。注：设为永久有效的涨跌幅平仓条件单在切换交易日时会以当前交易日的昨结（昨收或今开）价格重新计算涨跌幅触发价。



在“基准价（可以选择最新价/开仓均价）+设置的锁定价差”位置产生了一条保本线，最新价超过或达到保本线后，再回落到这个保本线时才触发平仓。

例如：沪铜 2209 做多开仓一手，开仓均价为 61390，此时最新价为 61380（基准价为最新价），设置锁定价差为 1000，设置完后保本线是 62380，当最新价一直向着有利的方向变动，最新价超过或达到 62380 时保本单启用，只有之后随着行情变化，最新价低于或达到 62380 时保本单才触发，软件按照设置的委托去下单平仓。



所有设置的条件单都可以在我的条件单中查看，对于处于监控中（运行中）的条件单，可以进行停止、修改和删除的功能操作。



4 画线下单

使用该功能前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。其方法和 4.8 止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用画线下单功能；

设置好的画线条件单存放在条件单列表中，可进行暂停、修改、删除等操作。

- 1) 点击合约详情页下方“画线下单”按钮，弹出画线；
- 2) 拖动画线来确定画线下单触发价，拖动过程中界面上方会出现放大镜效果图（仅限 K 线图）；按手机音量键可以进行上下价格的微调，每次按键调整的幅度为该合约的最小变动价位；
- 3) 画线下单默认有效期为当日有效，可在画线下单默认参数中修改，或者是在条件单列表里修改。



提示:

- 1) 同合约画线下单可以添加多条。
- 2) 触发后委托价格默认为画线价，可调整，路径：“我的”-“交易设置”-“画线下单默认价格”。
- 3) 上期所合约，画线下单平仓条件单触发时，先平今再平昨。

5 自动止损止盈参数设置

新版中提供了自动止损止盈功能，可以预先设置好合约的止损止盈参数，对应合约开仓后持仓会自动附带设置好的止损止盈。



在交易界面打开右上角菜单栏，选择预设止损止盈参数设置，在打开的页面打开“开仓自动止损止盈”；点击下方“自动止损止盈价差参数”进入合约品种止损止盈参数设置页面。



左边选择交易所，右边对目标合约（比如黄金）进行止损和止盈价差的设置（设置数值必须为合约最小变动价位的整数倍）。设置完成之后在下单界面（包括闪电下单）选择对应合约品种会出现设置的止损止盈参数提示。

6 止损开仓

1) 使用该功能前必须注册云认证账号，并和交易账号绑定。其方法和 4.8 止损止盈内容中注册云认证账号和绑定交易账号方法一致。注意：解绑后无法使用止损开仓功能；

2) 进入的方法是“交易”——点击右上方菜单快捷键调出菜单——“止损开仓”。具体页面见下图：



3) 止损开仓功能页面和一般的下单面板相比下方多了附带止损止盈功能设定。其中包括价差止损止盈和浮动止损。当选择价差止损时，依据设定好的价差系统会给出预期的盈亏状况（见左上图）；选择浮动止损后开仓会附带浮动止损功能，浮动止损功能解释可参考 4.8 止损止盈中“浮动止损”功能相关解释。这里注意，选择开仓附带浮动止损功能的止盈价差与浮动止损原理无关，即一般的止盈价差设定。（见右上图）

4) 止损开仓后若未能成交会形成一个带有止损止盈的委托单，其止损止盈状态为止损止盈预备单，可在止损止盈列表中对其修改。修改其委托单或撤单后，附带的止损止盈状态也会失效。具体情况可参考下图：

10:34 4G 10:35 4G

158512 (期货) 止损止盈

权益: 2011251 可用: 1841534 风险度: 7.92%

全部 运行中 已结束 已失效 异常

合约	状态	多空	策略	止损价
白银2006	运行中	多	价差止损、价差止盈	价差: 10
螺纹钢2005	运行中	多	限价止损、价差止盈	价格: 340
黄金2006	已结束	多	限价止损、价差止盈	价格: 353
螺纹钢2005	已失效	多	价差止损、限价止盈	价差: 5

新 4269 -45
卖 4269 299
买 4268 67

对手价 2 可买开 <= 355 可卖开 <= 357 可平 --

4269 买 4268 卖 无仓位 平

持仓 可撤 成交 走势 自选

合约	方向	委托价格	可撤手数
白银 2006	买开	4265	2

改价 撤单